

# Cambiar las contraseñas de administración de OVHm

## Introducción

Por defecto, su servidor viene configurado con tres contraseñas de administración diferentes.

- Contraseña SSH – root
- Contraseña MySQL – root
- Contraseña Webmin – root (por defecto idéntica a la contraseña SSH – root)

Esta guía le dice cómo puede cambiar estas tres contraseñas, bien desde SSH, bien desde Webmin.

## Cambio de contraseñas de administración desde Webmin

### Contraseña SSH – root

Para cambiar la contraseña SSH puede ir a la sección

Sistema > Cambio de contraseñas > root

Introduzca la contraseña anterior y la nueva.

### Contraseña MySQL – root

Para cambiar la contraseña MySQL puede ir a la sección

Servidores > MySQL > Permisos de usuario > root

Introduzca la contraseña nueva y seleccione **Poner a**.

### Contraseña Webmin – root

Para cambiar la contraseña Webmin puede ir a la sección

Webmin > Usuarios de webmin > root

Introduzca la contraseña nueva y seleccione **Configurar a**.

## Cambio de contraseñas de administración desde SSH

Para cambiar cualquiera de estas tres contraseñas desde SSH, deberá conectarse al SSH con el usuario root y la contraseña actual.

### Contraseña SSH - root

La contraseña de acceso al SSH puede cambiarse directamente con el comando **passwd**

Deberá introducir la contraseña actual (current) y posteriormente introducir dos veces la nueva contraseña.

```
# passwd
Changing password for root
(current) UNIX password: antiguo_password
Enter new UNIX password: antiguo_password
Retype new UNIX password: nuevo_password
```

### Contraseña MySQL - root

Para cambiar la contraseña MySQL debe conectarse a mysql con el antiguo password y lanzar un SET PASSWORD con el nuevo password :

```
# mysql -u root -p mysql
mysql> SET PASSWORD FOR root=PASSWORD('nuevo_password');
```

Se le pedirá la contraseña antigua de MySQL al entrar en MySQL

Otro metodo es usar el mysqladmin:

```
# mysqladmin -u root -p password nuevo_password
```

Se le pedirá la contraseña antigua de MySQL en el proceso

Una vez cambiada por SSH, para que Webmin-OVHm puedan acceder a la base de datos, hay que introducirla en las preferencias del servidor MySQL : <https://nsXXXXXXX.ovh.net:10000/mysql/>

### Contraseña Webmin - root

Para cambiar la contraseña root de Webmin a través del script **changepass.pl** del modo siguiente :

```
# /usr/libexec/webmin/changepass.pl /etc/webmin root nuevo_password
```

**Contraseña Qmail - postmaster**

Para cambiar la contraseña de postmaster de un dominio puede usar el módulo vmoduser :

```
# /home/vpopmail/bin/vmoduser -C nueva_contraseña mi_dominio.com
```

Volver a las guías de Ovhm: [ManualUtilizacionOVHm](#)