

Configuración de DNS de un Dominio para un servidor dedicado

Introducción

Esta modificación es necesaria si tiene un dominio y quiere dirigirlo sobre su servidor dedicado usando los servicios de DNS.

Nota:

Recuerde que si su servidor dedicado está alojado en OVH, le ofrecemos el servicio de servidor DNS secundario totalmente gratuito.

Una vez hecha la modificación, su servidor (a través del programa tipo BIND) será responsable directo de la gestión DNS del dominio.

Requisitos

Recuerde que para dirigir un dominio a su servidor dedicado, el dominio debe estar correctamente instalado sobre el servidor DNS secundario de OVH y sobre su servidor para que funcione correctamente.

Antes de cambiar la configuración de DNS de su dominio, debe añadirlo a su servidor (a través del panel de control de su servidor) y al servidor DNS secundario (a través del Manager).

Siga las guías *InstalarDNSSecundario* así como *InstalarSitio* si no ha realizado estos pasos previos.

Esta guía está basada en el Manager de OVH. Si el dominio está registrado en otro registrador diferente a OVH, deberá realizar estas operaciones en el panel de control de su registrador.

Cambiar los DNS que gestinan el dominio

Entre el espacio Manager y seleccione el dominio que desea modificar de la lista desplegable.

Haga click en la sección *Dominio y DNS*

Dominio y DNS

Encontrará la opción *Servidores DNS* en la rúbrica **Dominio**

Servidores DNS

Se presentará la lista de servidores DNS.

Para modificar los servidores de DNS de la lista pulse la opción *Modificar*

Modificar

La página siguiente permite introducir los nuevos DNS – por defecto estos son del estilo **dnsXX.ovh.net** y **nsXX.ovh.net**.

Ejemplo para un servidor dedicado de OVH

Una vez llega al cuadro de selección de servidores DNS, borre los servidores por defecto e introduzca los servidores correspondientes (el orden no tiene realmente importancia aquí) :

- DNS primario: **nsXXXX.ovh.net** (su servidor)
- DNS secundario: **sdnsX.ovh.net** (el servidor secundario)

[Sustituya el valor de los DNS primario y secundario del ejemplo por los que le corresponda]

Puede comprobar que el cambio ha sido correcto a través de la herramienta Whois.

Una vez realizada la modificación, la propagación de los registros DNS necesita de 24 a 48 horas.

Saber las IPs de los servidores DNS

Si para realizar el cambio, necesita saber las IPs de los DNS puede consultarlas a través de la utilidad *dig* de nuestra página web.

Ejemplo : Para **sdns1.ovh.net** se obtendría en el DIG la dirección IP :

```
;; ANSWER SECTION:  
sdns1.ovh.net. 60142 IN A 213.251.188.140
```

Puede repetir el proceso con sus dos servidores DNS asignados.

A continuación

Crear HOST para los servidores DNS (opcional)

Si quiere que los nombres de sus servidores guarden una apariencia homogénea del tipo:

- DNS primario: **ns1.su_dominio.com**

- DNS secundario: **ns2.su_dominio.com**

deberá crear previamente dos HOST (**ns1** y **ns2**) de primer nivel con las direcciones IP de los servidores DNS que gestionan su dominio para que apunten a las IPs de los servidores actuales.

- DNS primario: **nsxxxxx.ovh.net**
- DNS secundario: **sdnsX.ovh.net**

Sustituya nsxxxxx.ovh.net y sdnsX.ovh.net por sus servidores primario y secundario respectivamente.

Para ello, es necesario que el dominio correspondiente (su_dominio.com) esté registrado en OVH, de lo contrario, deberá utilizar el panel de control de su registrador actual.

Nota :

Si necesita saber las IPs de los DNS actuales puede consultarlas a través de la utilidad *dig* de nuestra página web introduciendo los nombres de sus dos servidores DNS : nsxxxxx.ovh.net y sdnsX.ovh.net

Si así lo desea, con esas direcciones IP y su nombre de dominio (*su_dominio.com*), siga las indicaciones en la guía sobre configuración de HOSTs : ConfigurarHosts

Eliminar la zona DNS compartida (opcional)

Si su dominio había sido configurado en un alojamiento compartido o con un sistema de redirecciones automáticas, una vez cambiados los DNS del dominio, puede eliminar la zona que ya no va a utilizar.

Para ello, debe pasar por el espacio Manager y seleccionar el alojamiento que desea de la lista desplegable.

Haga click en la sección *Dominios & DNS*

Dominios & DNS

Desde ahí podrá controlar su zona DNS desde la sección *Zona DNS*.

Zona DNS

Haga clic en la opción *Eliminar zona DNS*.

Eliminar zona DNS

Se le pedirá una confirmación.

Nota : Asegúrese que elimina la zona DNS al menos 24–48 horas después del cambio de servidores DNS.

Más Información

: [InstalarDNSSecundario](#) :: Instalación de un domino sobre el servidor ns.ovh.net

: [InstalarSitio](#) :: ¿Cómo instalar un dominio sobre mi servidor dedicado?

: [ConfigurarHosts](#) :: HOST de primer nivel