

¿Cómo acceder a mi correo a través de mi programa de mensajería ?

Introducción

Para consultar su correo puede usar Webmail o un programa de mensajería (Outlook, Eudora, etc..)

Esta guía le indica cómo configurar un programa de mensajería para consultar y almacenar sus correos directamente en su ordenador.

Datos que hay que utilizar

Existen 2 tipos de conexión para acceder a sus correos.

- **Conexión POP3/SMTP** : Descarga los correos de los servidores al disco duro de su ordenador. Esta conexión se utiliza en programas de ordenadores personales (Outlook, Windows mail, Eudora, Thunderbird, Lotus Notes, Apple Mail, etc.)
- **Conexión IMAP/SMTP** : Permite recuperar los emails recibidos por los servidores de correo y leerlos directamente en el servidor, sin necesidad de descargarlos. Esta conexión se utiliza para pequeños ordenadores móviles y dispositivos móviles (smartphones, tabletas, etc.)

Tutoriales

Configuración
de correo con
iPhone.

Configuración
de **Windows
Mail.**

Configuración
de **Outlook
2007.**

Configuración
de **Outlook.**

Configuration
de **Outlook
Express.**

Configuración
de
Thunderbird.

Configuración
de **Mail
s/Mac.**

Configuración
de **Entourage
s/Mac.**

Configuraciones genéricas

Conexión POP3/SMTP

Debe utilizar los parámetros siguientes:

OVH

- servidor de correo entrante (POP3) : ns0.ovh.net o mail.*mi_dominio.com* o pop3.*mi_dominio.com*
- puerto de servidor de correo entrante (POP3) : 110

- servidor de correo saliente (SMTP) : ns0.ovh.net o mail.*mi_dominio.com* o smtp.*mi_dominio.com*
- puerto de servidor de correo saliente (SMTP) : 587

- nombre de usuario (login) : utilice la dirección de correo sustituyendo el caracter @ por el caracter % en ella. Por ejemplo, para una dirección : *mi_cuenta@dominio.com*, el login es de la forma *mi_cuenta%dominio.com*.

- contraseña (password) : utilice la contraseña que corresponde a esta cuenta
Para saber si su contraseña / usuario es correcta, puede usar la página web :

- https://www.ovh.es/soporte/herramientas/test_pop.pl

Nota: Reemplace *mi_dominio.com* por su nombre de dominio y su extensión

Ejemplo : Para la cuenta *popmaster@mi_dominio.com*

- Cuenta de correo: **popmaster@mi_dominio.com**

- Servidor POP3: *pop3.mi_dominio.com*
- Puerto POP3 : 110

- servidor SMTP: *smtp.mi_dominio.com*
- Puerto SMTP : 587

- login: **popmaster%mi_dominio.com**
- password: *********

Conexión IMAP/SMTP

El protocolo IMAP permite recuperar los emails recibidos por los servidores de correo y leerlos directamente en el servidor, sin necesidad de descargarlos.

Debe utilizar los parámetros siguientes:

- servidor de correo entrante (IMAP) : ns0.ovh.net o mail.mi_dominio.com o imp.mi_dominio.com
- puerto de servidor de correo entrante (IMAP) : 143

- servidor de correo saliente (SMTP) : ns0.ovh.net o mail.mi_dominio.com o smtp.mi_dominio.com
- puerto de servidor de correo saliente (SMTP) : 587

- nombre de usuario (login) : utilice la dirección de correo sustituyendo el caracter @ por el caracter % en ella. Por ejemplo, para una dirección : micuenta@dominio.com, el login es de la forma mi_cuenta%dominio.com.

- contraseña (password) : utilice la contraseña que corresponde a esta cuenta
Para saber si su contraseña / usuario es correcta, puede usar la página web :

- https://www.ovh.es/soporte/herramientas/test_pop.pl

Nota: Reemplace *mi_dominio.com* por su nombre de dominio y su extensión

Ejemplo : Para la cuenta `popmaster@mi_dominio.com`

- Cuenta de correo: **popmaster@mi_dominio.com**

- Servidor IMAP: `imp.mi_dominio.com`
- Puerto IMAP : 143

- servidor SMTP: `smtp.mi_dominio.com`
- Puerto SMTP : 587

- login: `popmaster%mi_dominio.com`
- password: `*****`

Utilizar un servidor seguro

En algunos clientes de correo es posible utilizar una conexión segura para enviar correos. Los servidores de OVH aceptan conexiones seguras a través del protocolo **SSL/TLS**.

En este caso, utilice los valores siguientes en lugar de los anteriormente indicados:

- servidor de correo entrante (POP3) : ssl0.ovh.net (sobre el puerto de conexión 995)
- servidor de correo entrante (IMAP) : ssl0.ovh.net (sobre el puerto de conexión 993)
- servidor de correo saliente (SMTP) : ssl0.ovh.net (sobre el puerto de conexión 465)

La configuración de login/password (usuario y contraseña) no cambia:

- login: popmaster%mi_dominio.com
- password: *****

Importante

- Antes de enviar un email, debe estar autenticado. Puede autenticarse efectuando un acceso POP (recepción de mensajes).
- Con **Outlook** o **Outlook Express**, deberá elegir la opción **Autenticarse para enviar mensajes**.
- Con **Outlook** o **Outlook Express**, no elija la opción para utilizar una conexión por contraseña segura, o el acceso no funcionará.
- No realice accesos POP demasiado frecuentemente, ya que eso sobrecarga inútilmente el servidor. Un tiempo razonable entre dos accesos POP es de aproximadamente 5 minutos.

: EmailConfigurationOutlook2007 :: Configuración de Outlook 2007
: EmailConfigurationOutlookExpress :: Configuración de Outlook Express
: EmailConfigurationOutlook :: Configuración de Outlook 2000
: EmailConfigurationEudora :: Configuración de Eudora 5.0
: EmailConfigurationThunderBird :: Configuración de Mozilla Thunderbird
: EmailConfiguracionMailDeMac :: Configuración de Mail para Mac