

Configuración de la Cuenta Exchange Corporate en Outlook 2007

Introducción

Esta guía le ayuda a configurar una cuenta de correo de su Outlook Corporate en Outlook 2007.

Previamente debe dar de alta dicha cuenta en el Manager v5 con su contraseña.

Configuración Automática

Para tener la configuración automática activa en su Outlook 2007, es posible que también tenga que instalar el hotfix que encontrará en siguiente enlace:

- <http://support.microsoft.com/kb/940881>

Si no fuera posible, o bien no tenga activo el autodiscover o el SSL, deberá intentar la configuración manual.

Al abrir el Outlook 2007, se le solicita directamente que indique una dirección email así como la contraseña asociada.

Una vez haya dado estos datos, haga clic en **Siguiente**.

Se efectúan entonces verificaciones y su cuenta se configura.

Configuración Manual

Al abrir el Outlook 2007, se le solicita directamente que indique una dirección email así como la contraseña asociada.

Para configurar manualmente la cuenta marcamos la opción **Configurar manualmente los parámetros del servidor**

En el paso siguiente, vamos a elegir un tipo de cuenta **Microsoft Exchange**:

Se solicita después que se indique:

- el nombre del servidor Microsoft Exchange: **server.exchange.local**
- marque la opción **Utilizar el modo Exchange a través de caché**
- el nombre de usuario que tiene que ser la dirección mail completa.

Para continuar, haga clic en el botón **Parámetros adicionales**

Dentro de los parámetros adicionales, entre en la pestaña **Conexión**.

- seleccione la conexión a través de la red local
- marque la opción **Conectarse a Microsoft Exchange con HTTP**

Para continuar, haga clic en **Parámetros proxy Exchange..**

En la ventana de configuración de proxy, rellene el nombre del servidor Exchange Corporate.

- marque la opción **Conectarse utilizando SSL únicamente**
- marque la opción **Conectarse únicamente a los servidores proxy cuyo certificado incluya el dominio principal**
- marque la opción **En redes lentas, conectarse previamente a través de HTTP, luego a través de TCP/IP**
- seleccione la autenticación en el proxy de tipo **Autenticación NTLM**

Nota : Sustituya **xc5.mail.ovh.net** por el nombre de su servidor Exchange Corporate **exchange.mi_dominio.com**.

Pulse el botón **Aceptar** para completar la configuración del proxy y pulse de nuevo el botón **Aceptar** para completar la configuración de su cuenta.

Una vez haya dado estos datos, haga clic en **Siguiente**.

Se efectúan entonces verificaciones y su cuenta se configura.

Recuperar el Autodiscover

Si la configuración automática falla, es posible que haya un fallo en el Autodiscover en la zona DNS.

Para volver a configurar el Autodiscover en su dominio, diríjase dentro del Manager seleccionando el dominio indicado.

Haga click en la sección *Dominios & DNS*

Dominios & DNS

Desde ahí podrá controlar su zona DNS desde la sección *Zona DNS*.

Zona DNS

Aparecerá una lista con todos los campos de su nombre de dominio.

Crear campo SRV

Rellene el formulario con los datos siguientes:

Nota : Sustituya el servidor **xc99.mail.ovh.net** por el nombre de su servidor Exchange Corporate **exchange.mi_dominio.com**.

Pulse Aceptar y espere unos minutos.

La configuración automática volverá a estar activa.

Más información

: ExchangeConfig :: Configuración del servicio Exchange en su cliente de correo