

Configuración de Dreamweaver

Introducción

Tenga a mano el mail que ha recibido al registrarse con nosotros.
Toda la información que necesita está ahí.

Nosotros utilizaremos este modelo para realizar los ejemplos :

FTP:

- Servidor ftp : **ftp.midominio.com** o **ftp.clusterXXX.ovh.net**
- Login : **mi_login**
- Contraseña : **(Su contraseña FTP enviada por correo)**
- Carpeta Destino : **www/**

Nota : reemplazar clusterXXX por el número de clúster de su alojamiento y **mi_login** por el login FTP enviado por correo.

Configuración

Los pasos para conseguir una correcta configuración

Acaba de iniciar Dreamweaver y el administrador del sitios.

Seleccione **Definir los sitios**.

La categoría **Configuración local** permite definir los diferentes parámetros relativos al repertorio donde figuran las páginas html en su disco duro.

En la línea **Archivo raiz local**, indique donde se encuentra su repertorio haciendo clic en el icono **Archivo directorio**, en amarillo.

La categoría **Configuración remota** permite definir los parámetros que le permitan conectar el cliente ftp al servidor de su sitio.

En la línea **Acceso**, opte por **FTP**.

Este cuadro le permitirá realizar los reglajes necesarios en función de los datos que figuran en el ejemplo del correo que se indica al principio.

*Tipo de acceso : **FTP**

- Servidor ftp : **ftp.midominio.com** o **ftp.clusterXXX.ovh.net**

- Carpeta Destino : **www/**

- Nombre de usuario : **mi_login**

- Contraseña : **su-contraseña**

NOTA : Estos valores pueden variar en función de su alojamiento. Consulte el correo recibido al inscribirse. La carpeta destino puede cambiar para los alojamientos PLAN, si su sitio no es el dominio principal, sino un multidominio.

Si no quiere guardar definitivamente la contraseña, desmarque la casilla **Guardar**. No se olvide de marcar la opción **Usar FTP pasivo**.

Haga clic en **OK**.

En la parte izquierda se encuentra el contenido del disco duro.

Haga click en el botón de conexión y su sitio aparecerá en la izquierda.

En la parte derecha de la ventana aparecerá el espacio de disco en el cual tiene almacenado el contenido del servidor de su sitio (máquina remota).

Posibles problemas

Problema de conexión

En caso de que su conexión arroje el error :

Tiene que verificar la contraseña y el login. Para ello utilice la página de prueba de acceso de FTP.

Si después de la verificación el problema persiste, modifique la contraseña desde su espacio Manager.

Consulte la guía : [ManagerServiciosAlojamiento](#)

Más información

: [LogsWeb](#) :: Consulta de estadísticas de su sitio

: [MultiDom](#) :: Cómo alojar varios dominios en un alojamiento PLAN

: [PasoAlojamiento](#) :: Migración de un sitio desde un producto a otro dentro de OVH

: [CrearBaseMySQL](#) :: Crear una base de datos MySQL