

Poner mi sitio en Linea a través de FTP

Introducción

El FTP es la forma más sencilla de poner en línea un sitio y transferir los archivos.

Todos los productos de alojamiento compartido en OVH tienen un servicio de acceso FTP para transferir los archivos.

Pasos previos

Para transferir los archivos deberá disponer de :

- Los códigos de acceso
- Un programa FTP

Los códigos de acceso

Debe tener a mano los códigos de acceso de FTP(login de su alojamiento / contraseña) que le proporcionamos. Por ejemplo :

- login : mi_login
- password: **XXXXXXXXXX**

ADVERTENCIA /!\

No debe confundir el acceso FTP (login/contraseña) con el acceso a su espacio cliente (Identificador/contraseña).

Estos códigos se envían en el mensaje de instalación inicial : "[OVH] **mi_dominio.com instalado**"

Programas FTP

Damos varios ejemplos de programas FTP :

- FileZilla
- Dreamweaver para Windows
- gFTP / kFTP para Linux
- Microsoft Frontpage
- etc...

Existe una guía específica para algunos de ellos :

: FtpFileZilla :: ¿Cómo poner el sitio online con Filezilla ?

: FtpDreamweaver :: ¿Cómo poner el sitio online con el Dreamweaver?

: FtpFrontPage :: ¿Cómo poner el sitio online con Frontpage ?

Paso 1. Conexión al FTP

Lance el programa FTP. Le pedirá indicar el servidor.

Para transferir su contenido web puede proporcionar o bien su nombre de dominio precedido de "ftp".

- ejemplo : **ftp.mi_dominio.com**

Si el dominio aún no se encuentra activo, o bien los DNS no están propagados, utilice el nombre que corresponde al clúster del alojamiento al que está abonado, también precedido de "ftp".

- ejemplo: **ftp.clusterXXX.ovh.net**

Cambie **clusterXXX** por el número de clúster de su alojamiento.

Para transferir datos al espacio de FTP anónimo utilice su nombre de dominio precedido de "ftp2" (ftp2.**su_dominio.com**).

Si desea transferir al espacio Media utilice su nombre de dominio precedido de "audio" (audio.**su_dominio.com**)

A continuación le pedirá los parámetros de la conexión

- Introducir su **login**
- Introducir la **contraseña**
- Seleccionar el modo PASIVO
- Hacer clic en el botón de conexión

La conexión se confirma con un mensaje de bienvenida

Ya está conectado, ahora ya puede transferir los archivos que quiera.

Paso 2. Transferencia de archivos

Espacio WEB / FTP Privado

Ya está conectado al servidor, está situado en su espacio home (o casa) verá varios directorios.

Para transferir su página web y su contenido (imágenes y scripts) deberá hacer un doble clic en el directorio **www** y transferir su sitio al espacio sobre el servidor.

- No olvide incluir una página de inicio con el nombre **index.html**
- Puede crear otros directorios que sean visibles siempre utilizar el directorio **www** como punto de partida.
- Para transferir sus cgi-bin utilice el directorio **cgi-bin**, que serán visibles desde la URL `http://www.su_dominio.com/cgi-bin/`. No olvide establecer los permisos necesarios para su ejecución – puede consultar la guía sobre CGI: CgiComoCambiarPermisos
- Los directorios que se crean desde su carpeta inicial **home** no son visibles desde la web. Puede usarlos para almacenar documentos privados, programas, etc.

Si el dominio aún no se encuentra activo, o bien los DNS no están propagados, puede ver su sitio web (Vista previa) a través de la URL :

- `http://mi_login.clusterXXX.ovh.net`

Sustituyendo *mi_login* por el login FTP utilizado y poniendo en *clusterXXX* el número de clúster asignado.

Otros espacios

Para transferir datos a su espacio **FTP anónimo** puede crear las carpetas y transferir los archivos libremente como desee.

- Todos los archivos y carpetas de su espacio FTP anónimo están disponibles al público desde la URL `ftp://ftp2.su_dominio.com/` tal y como está descrito `FtpAnonimo`

Para transferir datos a su espacio **MEDIA** debe utilizar el formato Real Player `.ra`.

- Debe referenciar estos archivos desde un archivo `.ram` desde su espacio web siguiendo las instrucciones descritas en `UtilizacionRealAudioMutu`.

Detalles

Códigos de acceso

Los códigos de acceso (login/contraseña) necesarios para el espacio FTP se le envían a su correo electrónico tras la confirmación del pago de la orden de pedido.

Si desea cambiar los códigos puede realizarlo a través del espacio cliente **Manager**, en la sección de **Mis Alojamientos**.

A través del espacio cliente "Manager" podrá cambiar el resto de contraseñas: la contraseña FTP, la contraseña de correo, la contraseña Real, etc...

- Le aconsejamos que no utilice la misma contraseña y la cambie para cada elemento (correo, FTP, Manager, etc...)
- Si ha perdido su contraseña o su login de acceso consulte nuestra guía: `PerdidoPasswordFTP`

Tipos de espacio FTP

- FTP privado : sirve para poner el sitio web en línea. A menudo se llama también espacio **web**.

En el caso de que su producto sea un de la línea **PLAN**, tendrá además dos espacios más :

- FTP anónimo : permite proponer la descarga de ficheros
- REAL multidifusión: permite poner en línea contenidos multimedia (audio, vídeo, etc.)

NOTA: deberá hacer la **creación** de estos espacios vía FtpAnonimo y UtilizacionRealAudioMutu.

Más información

: FtpDreamweaver :: ¿Cómo poner el sitio online con el Dreamweaver?

: FtpFileZilla :: ¿Cómo poner el sitio online con Filezilla ?

: FtpFrontPage :: ¿Cómo poner el sitio online con Frontpage ?

: CgiComoCambiarPermisos :: Cambiar los permisos de un CGI ejecutable

: FtpComoTransferirMiSitio :: Guía general sobre la transferencia de ficheros FTP.

: FtpProblema :: Todos los problemas ligados a la configuración FTP de su sitio.

: PerdidoPasswordFTP :: Encontrar el login y la contraseña perdida.

: TransferirMiSitioDesdeOtroProveedor :: Todos los pasos para albergar mi sitio en OVH.