

¿Cómo hacer funcionar el espacio Real ?

Resumen

Para poder utilizar el Real es necesario disponer de una oferta que lo permita.

Sólo los alojamientos de tipo **PLAN** disponen de este servicio.

Siga las instrucciones paso a paso para crear su espacio y emplazar estos archivos.

Para Crear su espacio REAL

MediaPlan

No es necesaria ninguna activación, ya que el servidor Real es el mismo que el servidor web. Los datos se guardan directamente en el FTP web.

Resto de Planes

Esta manipulación se hace en el espacio Manager seleccionando el alojamiento que desea de la lista desplegable.

Haga click en la sección *Alojamiento*

Alojamiento

Encontrará la sección *Espacio REAL* en la rúbrica **Otros servicios**

Espacio REAL

Active el espacio a través de la opción *Activar*

Recibirá por email (en la dirección del nic handle admin) los parámetros de conexión para instalar los ficheros multimedia (audio y vídeo).

Lectura de un fichero Multimedia

Puede realizar la lectura mediante RTSP o HTTP.

El acceso a los ficheros mediante RTSP sólo puede hacerse a través de un lector real o compatible real y deberá utilizar ficheros **RealAudio** o **RealVideo**.

Para el resto de ficheros / lectores multimedia, deberá utilizar HTTP.

Acceso mediante Real - Media Plan

El acceso se realiza mediante 2 archivos:

- El fichero de audio/video (**.ra**, **.rm**, etc)
- El fichero de acceso (**.ram**)

El primer archivo es el fichero de vídeo/audio propiamente dicho y se emplazará en su espacio Real.

El segundo, es un simple fichero de texto con la extensión **.ram** y se emplazará en su espacio Web.

En el espacio web (directorio **/www**), debe depositar tanto los ficheros **.ra** o **.rm** como el fichero **.ram**

El fichero **ram** es un simple fichero de texto con una de las dos líneas siguientes:

```
pnm://www.su_dominio.com/su_archivo.ra  
rtsp://www.su_dominio.com/su_archivo.ra
```

Sustituyendo **su_dominio.com** y **su_archivo.ra** por el nombre de su dominio y el nombre del archivo correspondiente.

Guarde el fichero con la extensión **.ram** y colóquelo en su espacio web (directorio **/www**).

El acceso a este fichero **.ram** se realiza a través de la web, por ejemplo:

```
http://www.su_dominio.com/su_archivo.ram
```

Sustituyendo **su_dominio.com** y **su_archivo.ram** por el nombre de su dominio y el nombre del archivo correspondiente.

NOTA: Si el fichero **.ram** está en una subcarpeta dentro de **www** es necesario incluirla también en la URL.

Acceso mediante Real - Resto de planes

El acceso se realiza mediante 2 archivos:

- El fichero de audio/video (**.ra**, **.rm**, etc)
- El fichero de acceso (**.ram**)

El primer archivo es el fichero de vídeo/audio propiamente dicho y se emplazará en su espacio Real.

El segundo, es un simple fichero de texto con la extensión **.ram** y se emplazará en su espacio Web.

Los ficheros **.ra** y **.rm** deben depositarse en el servidor real.

Posteriormente deberá emplazar el fichero **.ram** en su espacio web.

Para depositar los ficheros puede utilizar un cliente FTP indicando el servidor **audio.su_dominio.com**. Para ello siga las indicaciones descritas en nuestra guía PonerMiSitioEnLinea.

El fichero **ram** es un simple fichero de texto el que introducirá una de las dos líneas siguientes:

```
pnm://audio.su_dominio.com/su_login/audio/su_archivo.ra  
rtsp://audio.su_dominio.com/su_login/audio/su_archivo.ra
```

Sustituyendo **su_dominio.com**, **su_login** y **su_archivo.ra** por el nombre de su dominio, su login y el nombre del archivo correspondiente.

Guarde el fichero con la extensión **.ram** y colóquelo en su espacio web (directorio **/www**).

El acceso a este fichero **.ram** se hace a través de la web con una URL normal de tipo http, por ejemplo:

```
http://www.su_dominio.com/su_archivo.ram
```

Sustituyendo **su_dominio.com** y **su_archivo.ram** por los nombres de su dominio y de su archivo.

NOTA: Si el fichero está en una subcarpeta dentro de **audio** es necesario incluirla también en la URL.

Acceso mediante HTTP - Media plan

El acceso se realiza mediante 2 archivos:

- El fichero de audio/video (**.mp3**, **.wma**, etc)
- El fichero de acceso (**.m3u**, **.wmf**, etc)

El primer archivo es el fichero de vídeo/audio propiamente dicho y se emplazará en su espacio Real. El segundo, es un simple fichero de texto y se emplazará en su espacio Web.

El primer archivo se pondrá en su espacio Real, dependiendo de su plan. Por ejemplo para un fichero MP3 :

```
http://www.su_dominio.com/su_archivo.mp3
```

El de acceso se guarda en su espacio web. Este fichero es un simple fichero de texto con el acceso al archivo :

`http://www.su_dominio.com/su_archivo.mp3`

Sustituyendo **su_dominio.com** y **su_archivo.mp3** por el nombre de su dominio y el nombre del archivo correspondiente.

Guarde el fichero con la extensión **.m3u** y colóquelo en su espacio web (directorio **/www**).

El acceso a este fichero .m3u se realiza a través de la web, por ejemplo:

`http://www.su_dominio.com/su_archivo.m3u`

El rendimiento y la calidad mediante este acceso HTTP no está garantizados.

Acceso mediante HTTP - resto de planes

El acceso se realiza mediante 2 archivos:

- El fichero de audio/video (**.mp3**, **.wma**, etc)
- El fichero de acceso (**.m3u**, **.wmf**, etc)

El primer archivo es el fichero de vídeo/audio propiamente dicho y se emplazará en su espacio Real. El segundo, es un simple fichero de texto y se emplazará en su espacio Web.

El primer archivo se pondrá en su espacio Real, dependiendo de su plan. Por ejemplo para un fichero MP3 :

`http://audio.su_dominio.com/su_login/audio/su_archivo.mp3`

El de acceso se guarda en su espacio web.

Este fichero es un simple fichero de texto con el acceso al archivo :

`http://audio.su_dominio.com/su_login/audio/su_archivo.mp3`

Sustituyendo **su_dominio.com** y **su_archivo.mp3** por el nombre de su dominio y el nombre del archivo correspondiente.

Guarde el fichero con la extensión **.m3u** y colóquelo en su espacio web (directorio **/www**).

El acceso a este fichero .m3u se realiza a través de la web, por ejemplo:

OVH

`http://www.su_dominio.com/su_archivo.m3u`

El rendimiento y la calidad mediante este acceso HTTP no está garantizados.

Volver a las guías de Alojamiento: `ManagerServiciosAlojamiento`

Más información

: `PonerMiSitioEnLinea` :: Cómo poner su sitio en línea.

: `FtpProblema` :: Problemas más frecuentes en FTP.