

# Gestión de usuarios, grupos y cuotas de disco en Webmin

## Introducción

La gestión de usuarios, grupos y cuotas de disco en Webmin se hace desde la pestaña **Sistema**

En este apartado hay 2 iconos principales

- Gestión de usuarios y grupos
- Gestión de cuotas de disco y usuario

Vamos a explicar cómo realizar una Creación de un usuario (cuenta ftp) y cómo realizar la gestión de las cuotas de usuario para el Servidor web (apache).

## Gestión de usuarios y grupos

Pulse en la pestala "sistema"

Pulse sobre el icono "usuarios y grupos"

Desde esta pantalla se pueden crear y borrar usuarios, cambiar contraseñas, etc...

## Creación de nuevo usuario

Normalmente estas tareas se hacen a través de OVHm, pero podemos necesitar un segundo usuario FTP para un mismo dominio.

Es bastante práctico crear un usuario con un nombre suficientemente próximo al nombre del dominio, para evitar cualquier confusión.

En el caso de un usuario común, la selección del interprete de comandos `"/bin/false"` permite prohibir la utilización de telnet / ssh.

También puede ser interesante crear un usuario que será utilizado por el administrador del servidor, en lugar de root. El nombre "admin" es conveniente.

Hará falta escogerlo como interprete de comando: "/bin/sh" (para activar telnet).

En enlace en la parte superior de la lista le permitirá crear un usuario. Pulse sobre el enlace **Crear un nuevo usuario**

Rellene los datos y pulse **Aceptar**

Cuotas de disco

Pulse sobre la pestaña "sistema"

Pulse sobre el icono "Quotas de Discos"

Esta página, le permite limitar el espacio para un usuario (por ejemplo no más de 10Mb)

### **Modificar la cuota de un usuario**

Para saber la cuota de un usuario concreto, indicamos en el campo inferior el usuario para el cual queremos modificar las cuotas.

Seleccione el usuario que quiere modificar la cuota.

La pantalla siguiente muestra cuales son las cuotas actuales de un usuario.

La opción **Modificar cuenta en home** permite modificar estas cuotas de este usuario.

Aparecerá un campo con la cuota asignada. Se indica 10000 para 10MB (1 bloque = 1KB).

Se puede limitar el número de ficheros una vez el valor se haya indicado, basta con pulsar sobre **Update** en el menú sistema el icono "Quotas de discos".

OVH

De este modo se permite limitar el espacio alojado a un usuario (por ejemplo no más de 10MB)

Indicamos la cuota deseada y pulsamos **Aceptar**

Volver a las guías de Webmin: [ManualUtilizacionWebmin](#)

Más información